

Diese Tastenkombinationen gelten nur, wenn eine FRITZ!Box als Telefonanlage genutzt wird.

Leistungsmerkmal	Aktivieren	Deaktivieren
Anklopfen <sup>1</sup>	* # * 4 3 #	* # # 4 3 #
Rufnummern- Unterdrückung <sup>2</sup>	* # * 3 1 #	* # # 3 1 #
Umleitung bei Besetzt <sup>3</sup>	* # * 6 7 * Rufnummer #	* # # 6 7 #
Umleitung bei Abwesenheit	* # * 6 1 * Rufnummer #	* # # 6 1 #
Umleitung sofort <sup>5</sup>	* # * 2 1 * Rufnummer #	* # # 2 1 #

- 1- **Anklopfen:** Ist das Leistungsmerkmal „Anklopfen“ aktiviert, hören Sie während eines Gesprächs einen leisen Anklopftton, wenn ein zweiter Anrufer Ihren Anschluss erreichen möchte.
- 2- **Rufnummern-Unterdrückung:** Sie können mit der Tastenkombination einstellen, dass Ihre Rufnummer unterdrückt wird.  
Wichtig: aufgrund der notwendigen Datenbankaktualisierung kann die Aktivierung dieses Merkmals bis zu 3 Minuten dauern.
- 3- **Umleitung bei Besetzt:** Bei Aktivierung dieses Leistungsmerkmals wird ein zweiter Anrufer auf die von Ihnen eingegebene Rufnummer weiter geleitet.
- 4- **Umleitung bei Abwesenheit:** Ein Anrufer wird bei Aktivierung dieses Leistungsmerkmals automatisch nach 20 Sekunden auf die von Ihnen eingegebene Rufnummer weiter geleitet.
- 5- **Umleitung sofort:** Bei dieser Einstellung wird ein Anrufer sofort weiter geleitet.

Selbstverständlich können Sie auch mit einem WOBCOM-VoIP-Anschluss weiterhin die Leistungsmerkmale wie z. B. „Makeln“ und „Dreierkonferenz“ nutzen. Schauen Sie hierfür bitte in das Handbuch Ihres Telefons.

Generelle Einstellungen, z. B. für den Anrufbeantworter Ihrer FRITZ!Box oder den virtuellen Anrufbeantworter im WOBCOM-Netz, können Sie direkt in der FRITZ!Box oder auf <https://voip.wobcom.de> vornehmen.